

Protocole d'analyse du glyphosate dans l'urine

Pour se procurer le ou les tubes stériles nécessaires, puisque le site indiqué au bas de cette page les vend par lots de 500, mieux vaut chercher à en récupérer auprès des groupes locaux qui en auraient de reste (voir les coordonnées sur la carte du site, rubrique « rejoindre la campagne ») .

Les prélèvements se font à partir de 6h du matin. Il est recommandé d'être à jeun depuis minuit (pas de repas, de boisson ni de cigarette).

Premières urines du matin.

Utiliser des tubes stériles neufs, exempts de détergents et s'il y en a plusieurs, les numéroter sur le corps du tube et sur le bouchon avec un stylo feutre indélébile résistant à un séjour de 10mn dans l'eau bouillante (faire un essai avant une série d'analyses).

Recueillir 8 à 10 ml du milieu de la miction dans le tube.

Fermer le tube soigneusement.

Pour éviter la contamination bactérienne, placer verticalement les tubes pendant 10 minutes dans un récipient d'eau frémissante avec le bouchon vers le haut et hors de l'eau (il faut avoir prévu préalablement un système pour maintenir les tubes).

Envoyer les tubes bien emballés en chronopost.

Important : seuls le N° de lot et les N° de tubes, ainsi que les coordonnées de la personne qui recevra la facture, seront accessibles au laboratoire. En aucun cas ne leur seront communiqués les noms des analysés, d'où l'importance de conserver soigneusement un tableau de correspondance nom/N° de tubes, et du N° de lot qui sera composé de la manière suivante :

N°de département- date (jj/mm/20XX). Par exemple : 42-26/11/2019

Imprimer et remplir un formulaire d'envoi et le joindre au colis (cf. Fiche d'envoi au laboratoire). Seuls ces formulaires permettront au laboratoire de vous faire bénéficier des tarifs négociés.

Après l'arrivée des échantillons au laboratoire, vous recevrez la facture par courrier électronique et par courrier postal. Le prix doit être payé avant que l'analyse ne soit effectuée. Privilégiez le paiement par virement. Les chèques sont acceptés mais font l'objet de 15€ de frais supplémentaires. Le coût actuel d'une analyse est de **81,40€**.

VIREMENT BANCAIRE LABORATOIRE:

Biocheck

Iban : DE72860555921100011311

Code banque : WELADE8LXXX

COORDONNÉES LABO :

BioCheck GmbH Mölkauer Straße 88 D-04288 Leipzig Deutschland
+49 (0) 34 29 78 66 82

Biocheck-leipzig@t-online.de

www.biocheck-leipzig.de

ACHAT DES TUBES Référence 02-502-3001:

Nerbe plus GmbH Daimlerstasse 3 D-21423 Winsen/Luhe Deutschland

+49 (0) 34 17 17 84 90

info@nerbe-plus.de

www.nerbe-plus.de

